

#####

Uno8.name=Arduino Uno (Prescale /2 - 8MHz)

Uno8.upload.protocol=arduino

Uno8.upload.maximum_size=32256

Uno8.upload.speed=115200

Uno8.bootloader.low_fuses=0xff

Uno8.bootloader.high_fuses=0xde

Uno8.bootloader.extended_fuses=0x05

Uno8.bootloader.path=optiboot

Uno8.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex

Uno8.bootloader.unlock_bits=0x3F

Uno8.bootloader.lock_bits=0x0F

Uno8.build.mcu=atmega328p

Uno8.build.f_cpu=8000000L

Uno8.build.core=arduino:arduino

Uno8.build.variant=arduino:standard

#####

Uno4.name=Arduino Uno (Prescale /4 - 4MHz)

Uno4.upload.protocol=arduino

Uno4.upload.maximum_size=32256

Uno4.upload.speed=115200

Uno4.bootloader.low_fuses=0xff

Uno4.bootloader.high_fuses=0xde

Uno4.bootloader.extended_fuses=0x05

Uno4.bootloader.path=optiboot

Uno4.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex

Uno4.bootloader.unlock_bits=0x3F

Uno4.bootloader.lock_bits=0x0F

Uno4.build.mcu=atmega328p

Uno4.build.f_cpu=4000000L

Uno4.build.core=arduino:arduino

Uno4.build.variant=arduino:standard

#####

Uno2.name=Arduino Uno (Prescale /8 - 2MHz)

Uno2.upload.protocol=arduino

Uno2.upload.maximum_size=32256

Uno2.upload.speed=115200

Uno2.bootloader.low_fuses=0xff

Uno2.bootloader.high_fuses=0xde

Uno2.bootloader.extended_fuses=0x05

Uno2.bootloader.path=optiboot

Uno2.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex

Uno2.bootloader.unlock_bits=0x3F

Uno2.bootloader.lock_bits=0x0F

Uno2.build.mcu=atmega328p

Uno2.build.f_cpu=2000000L

Uno2.build.core=arduino:arduino

Uno2.build.variant=arduino:standard

#####

Uno1.name=Arduino Uno (Prescale /16 - 1MHz)

Uno1.upload.protocol=arduino
Uno1.upload.maximum_size=32256
Uno1.upload.speed=115200
Uno1.bootloader.low_fuses=0xff
Uno1.bootloader.high_fuses=0xde
Uno1.bootloader.extended_fuses=0x05
Uno1.bootloader.path=optiboot
Uno1.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
Uno1.bootloader.unlock_bits=0x3F
Uno1.bootloader.lock_bits=0x0F
Uno1.build.mcu=atmega328p
Uno1.build.f_cpu=1000000L
Uno1.build.core=arduino:arduino
Uno1.build.variant=arduino:standard